

## **Programul de gestionare a fișierelor Total Commander**

Ecranul TotalCommander este împărțit în 12 zone:

*Zona I:* Bara de meniu, conținând 7 opțiuni: Files, Edit, View, Tools...

*Zona II:* Bara cu butoane

*Zona III:* Unitățile de disc

*Zona IV:* Listă închisă de selecție a unităților de disc

*Zona V:* Zona indicând spațiul libel pe unitatea de disc folosită

*Zona VI:* Butoane pentru saltul rapid în rădăcină sau în directorul părinte

*Zona VII:* Directorul curent

*Zona VIII:* Pozițiile tab pentru cele 5 câmpuri ale descrierii unui fișier: Name, Ext, Size, Date, Attr

*Zona IX:* Cele două ferestre de lucru

*Zona X:* Date despre fișierele selectate sau despre fișierul marcat

*Zona XI:* Linia de comandă

*Zona XII:* Taste funcționale principale.

Zonele I și IX sunt prezente în fereastră permanent, din ele apelându-se toate facilitățile TotalCommander. Celelalte zone sunt prezente doar dacă utilizatorul solicită prezența lor prin meniul de configurare.

Zona XII este destinată obținerii diferitelor comenzi prin intermediul tastelor funcționale F3—F8, tasta fiind precizată în fața comenzii. Spre exemplu, F8 Delete: avem tasta funcțională F8 cu acțiunea “Delete” adică ștergere.

Dacă întâmpinați dificultăți puteți apela la asistență soft (Help) prin acționarea tastei funcționale F1. Help-ul apare ca un hipertext, adică este un document conținând cuvinte de legătură (link-uri) prin activarea cărora (la un clic cu mouse-ul) se deschide un alt document cu explicații. Astfel, când cursorul mouse-ului ajunge deasupra unei opțiuni din help, acest cursor se transformă într-o mână cu degetul arătător indicând legătura (opțiunea).

Navigarea prin paginile de Help se face utilizând butoanele:

- Contents: revenirea în orice moment la fereastra principală Help
- Search: căutarea termenului dorit și a paginii unde se găsește acesta
- Back: revenire la pagina Help anterioară
- Print: listarea (tipărirea) paginii curente la imprimantă
- <<: termenul anterior (poate fi inactiv)
- >>: termenul următor (poate fi inactiv).

Folosind cu atenție Help-ul, utilizatorul se va obișnui rapid să lucreze cu TotalCommander și va apela la Help doar în situații complicate.

Revenind la ecranul TotalCommander, operațiile dorite se desfășoară între cele două ferestre ale zonei IX, una din ferestre fiind fereastra sursă (sau fereastra activă), iar cealaltă fiind fereastra destinație. Fereastra sursă este cea care conține în momentul respectiv cursorul, indicat prin marcarea

(highlight) căii scrise în antetul ferestrei. Mutarea cursorului între cele două ferestre se face prin acționarea tastei Tab sau prin clic (stânga sau dreapta) în fereastra pe care o dorim activă.

Folosirea tastelor funcționale

Celor mai utilizate operații asupra fișierelor le sunt asociate tastele funcționale F3—F8 de pe bara inferioară. Tastele funcționale F1, F2 nu apar, dar au asociate funcțiile:

- Help (F1): obținerea în orice moment a Help-ului
- Re-read Directory (F2): recitirea conținutului din fereastra activă (același efect se obține și folosind tastele Ctrl+R).
- F3: vizualizarea fișierului selectat
- F4: editarea fișierului marcat. În modul standard editarea se face cu editorul Notepad, deci este o editare în modul text. Pentru a realiza editarea unui fișier de un anumit tip este suficient un dublu-clic (cu mouse-ul) sau Enter (de la tastatură) pe fișierul respectiv; este automat lansată în execuție aplicația atașată fișierului și acesta este încărcat pentru editare
- F5: copierea fișierelor selectate din fereastra sursă. În primul rând se selectează fișierele ce vor fi copiate; spre exemplu, cu un clic pe butonul dreapta al mouse-ului. Apoi, apăsarea tastei F5 determină copierea în folderul curent din fereastra destinație. Deci trebuie specificat înainte de copiere folderul dorit din fereastra destinație pentru a nu copia în altă parte!
- F6: permite redenumirea sau mutarea fișierelor selectate din fereastra sursă. Modul de acțiune al acestei comenzi este similar comenzii Copy. Dacă se vrea doar redenumirea fișierului curent se poate utiliza combinația de taste Shift+F6
- F7: creează un subfolder al folderului sursă
- F8: șterge fișierele (folderele) selectate.

## Bibliografie

- [1] Cerchez, Emanuela; Șerban, Marinela – *PC pas cu pas*, Ed. Polirom, Iași, 2001, pp. 84—90.  
[2] Cerchez, Emanuela; Șerban, Marinela – *Informatica pentru gimnaziu*, Ed. Polirom, Iași, 2002, pp. 57—60.